Configurar cuenta de correo de COEV en Android

Acceder a la aplicación **"Correo".** La encontrarás en una de las **pantallas iniciales de tu teléfono** android, y te aparecerá la siguiente pantalla:



Introducir tu **cuenta de correo** al completo **y tu contraseña**. Una vez insertado, pulsa siguiente



	BI 🚺 🐂 🦷 🔤	3:02
Onfig	gurar email	
Puede confi para la mayo pasos	gurar correo electróni oría de cuentas en poc	co cos
carlos.so	ria@coev.com	
······		
Mostra	ar contraseña	
Config. ma	anual Siguiente	

Elige la opción **IMAP ó POP3**, dependiendo si quieres que los mensajes se queden guardados en el servidor o no.



Introduce de nuevo tu cuenta de correo completa y la contraseña que has elegido, como servidor IMAP/POP3 **deberás indicar "correo.coev.com"**, y pulsa **"Siguiente"**

Q	🛤 🖸 🚏 📶 🚺 18:02
< 🧕 Aju	stes del servidor entra.
Nombre de	usuario
carlos.s	oria@coev.com
Contraseña	4
Servidor PC	0P3
correo.c	oev.com
Tipo de seç	guridad
Ninguno	4
Puerto	
110	
Elizaia es e o	man alastedaisa dal soni

En "Servidor SMTP" deberás indicar "correo.coev.com", marca la opción "Acceso obligatorio", introduce tu cuenta de correo completa y la contraseña. Pulsa "Siguiente".

B 0) 🖄 🕅 🗍 🚺 18:03
< 🧿	Ajustes del servidor saliente
Servid	or SMTP
corr	eo.coev.com
Tipo d	e seguridad
TLS	(aceptar todos los certificad.
Puerto	
587	
Y s	olicitar inicio de sesión
Nomb	re de usuario
carlo	os.soria@coev.com
Contra	seña

Paso 7. Tu dispositivo comprobará los datos que has introducido. Esta operación **puede tardar unos segundos**. Una vez finalizada, **selecciona la frecuencia** con la que el dispositivo controlará si hay nuevos correos y pulsa en **"Siguiente"**. Por último, escribe

el nombre que quieres que aparezca al enviar los correos y pulsa en "Siguiente"

